GHID DE FOLOSIRE · CODEX KONTAH

KONTAH

FINANCE · OPERATIONS · INTELLIGENCE





meniul unic al KONTAH · desktop și laptop

GHIDUL ENTAHN

CUM DESCHIZI MENIUL, CUM AJUNGI ÎN DOUĂ CLICURI LA ORICE ECRAN
ȘI CE FACI CÂND NU GĂSEȘTI CEVA

DOCUMENT	GHIDUL_ENTAHN
EDIȚIA	A III-A · 5 NOIEMBRIE 2026
CAPTURILE	DIN APLICAȚIE, PE O FIRMĂ DE PROBĂ
PENTRU	CABINETUL · OMUL DIN FIRMĂ · ORICINE LUCRA CU MENIUL VECHI

KONTAH S.R.L. · TIMISOARA · SOFT ERP ROMANESC

Ce e ghidul ăsta, în trei propoziții

UN SINGUR MENIU
ENTAHN adună într-un singur loc tot ce era în bara din stânga, în barele ecranelor și pe butoanele cardurilor: ecranele, firmele, perioadele și documentele noi.

DOUĂ CLICURI
Până la orice ecran ai cel mult două clicuri. Mausul ținut pe un card deschide treapta lui, iar clicul te duce.

NIMIC PIERDUT
Butoanele aplicației rămân aceleași, iar ENTAHN le apasă pentru tine. Meniul vechi se aduce înapoi oricând, dintr-un clic dreapta pe nod.

I Pornești, deschizi, închizi PAG.

Meniul vechi e cel implicit. ENTAHN îl pornești o dată, iar alegerea rămâne pe utilizatorul tău.

? Lucrez cu meniul vechi. De unde pornesc ENTAHN?
? Unde e ENTAHN pe ecran?
? Pot să-l deschid fără să duc mausul în colț?
? Cum închid meniul?
? Ce e meniul care se deschide lângă un card?

II Fagurele PAG.

În mijloc e locul în care ești. În jur stau șase familii, iar mai departe, treptele lor.

? Ce văd când se deschide?
? De ce arată Navigare altfel pe Consolă?
? Cum ajung de la o familie la un ecran anume?
? Ce înseamnă culorile?
? De unde vin pictogramele cardurilor?

III Două clicuri PAG.

Mausul deschide, clicul duce. Cardul de sub maus crește, ca să-i citești numele înainte să apeși.

? De ce crește cardul când trec cu mausul peste el?
? Ce face clicul?
? Ce sunt liniile subțiri dintre carduri?

IV Un drum întreg: de la Vânzări la factura nouă PAG.

Patru mișcări, pe ecranele aplicației.

? Cum ajung la facturile emise?
? De unde știu că am ajuns unde trebuie?
? Unde e butonul „Factură nouă”?
? Ce urmează?

V ENTAHN la firmă PAG.

Omul din firmă are același meniu, cu arborele firmei lui.

? Cum arată ENTAHN pentru omul din firmă?
? De ce scrie Salarizare, când în bara clientului scrie Echipa?
? Unde sunt butoanele de pe cardurile tabloului?

VI Meniul mic al nodului PAG.

Clic dreapta pe nod: patru setări, ale tale.

? Unde sunt setările meniului?
? Cum fac meniul mai ușor de citit peste ecran?
? Ce fac celelalte trei?
? Cum lucrez cu meniul fixat?

VII Ctrl K și tastele PAG.

Tot meniul, și fără maus.

? Știu cum se cheamă ecranul. Pot să-i scriu numele?
? Ce taste merg în meniu?

VIII Meniul vechi și ecranele mici PAG.

Meniul vechi rămâne întreg. ENTAHN apare numai pe ecrane late.

? Vreau înapoi bara din stânga. Ce fac?
? Văd ENTAHN pe tabletă?

IX Dacă nu găsești ceva PAG.

Ce vezi, și ce faci.

? Un card e mai palid și nu mă duce nicăieri.
? Ce fac când ceva nu e unde mă aștept?

I. Pornești, deschizi, închizi

1.1 · PORNEȘTI ENTAHN

Lucrez cu meniul vechi. De unde pornesc ENTAHN?

Din bara din stânga deschide Setări › Afișare; la firmă, Setări › Profil. La rândul „Meniul” apasă ENTAHN. Alegerea rămâne pe utilizatorul tău, pe orice calculator te conectezi. ENTAHN apare pe ecranele de cel puțin 1.280 de pixeli lățime; pe cele mai înguste rămâne meniul vechi (capitolul VIII).



FIGURA 1 Setări › Afișare, rândul „Meniul”. ENTAHN pornește meniul unic, iar „meniul vechi” aduce înapoi bara din stânga.

1.2 · NODUL DIN COLȚ

Unde e ENTAHN pe ecran?

În colțul din dreapta-jos stă nodul ENTAHN, pe orice ecran, la cabinet și la firmă. Un clic pe el deschide meniul în mijlocul ecranului, iar un al doilea clic îl închide.




FIGURA 2 Nodul ENTAHN, în colțul din dreapta-jos al ecranului.

1.3 · ALTE CĂI DE DESCHIS

Pot să-l deschid fără să duc mausul în colț?

Da. Toate căile de mai jos deschid meniul întreg în mijlocul ecranului. Numai pe un card meniul se deschide mic, lângă cursor (1.5).

- **Ctrl K** — deschide meniul; încă o dată, îl închide. Cât scrii într-un câmp, Ctrl K rămâne al câmpului.
- **Clic dreapta pe fundalul ecranului** — deschide meniul. Pe câmpurile de scris și pe legături, clicul dreapta rămâne al browserului; cu Shift ținut, al browserului e oriunde.
- **Spațiu ținut apăsat** — deschide meniul, când nu ești într-un câmp ori pe un buton al aplicației. Dacă eliberezi tasta cu mausul pe un card, cardul e ales.
- **Apăsare lungă, pe ecranul tactil** — o jumătate de secundă cu degetul pe ecran deschide meniul.
- **Porțile din rândul de sus** — clic pe cardul ecranului deschide meniul pe familia Ecran, iar clic pe numele firmei, pe familia Firmă. La firmă, cardul ecranului deschide tot Ecran; unde rândul de sus arată firma în locul ecranului, ea deschide Navigare.
- **Dublu clic pe fundalul ferestrelor „Declarațiile lunii” și OFFICINA** — deschide meniul pe familia Ecran, cu filtrele ferestrei.

1.4 · ÎNCHIZI

Cum închid meniul?

După ce alegi o destinație, meniul se închide singur, iar jos apare drumul pe care l-ai făcut. Altfel îl închizi pe una din căile de mai jos.

- **Esc** — în căutare, iese întâi din căutare; altfel închide meniul.
- **Clic în afara cardurilor** — închide meniul.
- **Clic pe centru** — în căutare, iese din căutare; cu o treaptă deschisă, te întoarce la cele șase familii; altfel închide meniul.
- **Ctrl K ori al doilea clic pe nod** — închide meniul.

Meniul fixat (capitolul VI) se închide numai cu Esc ori cu Ctrl K.

Ce e meniul care se deschide lângă un card?

Unele carduri au acțiunile lor: cardurile mari ale ecranului, capetele de coloană, celulele matricei de pe Consolă. Deasupra lor mausul ia forma de mână. Clic pe un astfel de card, în afara butoanelor lui, ori clic dreapta pe el: se deschide meniul lui mic, chiar la cursor. În centru scrie numele cardului, iar în jur stau acțiunile lui. Pe ecranul tactil, apăsarea lungă pe card face același lucru, sub deget.



FIGURA 3 La firmă, pe Tabloul meu: clic pe cardul Banii mei, în afara butoanelor lui. Meniul mic al cardului se deschide la cursor, cu acțiunile cardului.

II. Fagurele

2.1 · CENTRUL ȘI CELE ȘASE FAMILII

Ce văd când se deschide?

În mijloc scrie ecranul pe care ești și, sub el, firma deschisă. În jur stau cele șase familii, fiecare cu numele, pictograma și culoarea ei. Ține mausul pe centru: apar ultimele trei ecrane deschise din Navigare, iar clicul pe unul te duce acolo.



FIGURA 4 Meniul deschis pe ecranul Vânzări al firmei ALFA EXEMPLU: centrul și cele șase familii.

FAMILIA	CE GĂSEȘTI ÎN EA
Navigare	meniul vechi, intrare cu intrare, în ordinea lui, cu vederile fiecărei intrări
Ecran	vederile ecranului deschis și butoanele lui
Firmă	firma deschisă, cu Tabloul firmei, Vezi ca acest client, Preluare firmă și Setări firmă; ultimele cinci firme deschise, cu CIF-ul lor; Clienți, cu numărul firmelor
Perioadă	luna și perioada ecranului
Creează	documentele noi: factură, proformă, notă, achiziție, dispoziții de casă și celelalte
Sistem	SANJAYA, Ajutor, Setări (Afișare, Securitate și setările meniului), Am găsit ceva, Ieșire

O familie care n-are nimic pe ecranul deschis e stinsă: de exemplu Perioadă, pe un ecran fără perioadă. La firmă, în locul familiei Firmă stă Acțiuni, iar Sistem are alte carduri (capitolul V).

2.2 · NAVIGARE

De ce arată Navigare altfel pe Consolă?

Fiindcă urmează bara veche. Cu o firmă deschisă, intrările Firmei curente (Vânzări, Contabilitate și celelalte) stau direct în Navigare, iar intrările Cabinetului sunt strânse într-un singur card, Cabinet. Pe Consolă e invers: intrările Cabinetului stau direct în Navigare, iar Firma curentă e un singur card, stins până deschizi o firmă (capitolul IX). OFFICINA e una dintre intrările Cabinetului.

2.3 · TREPTELE

Cum ajung de la o familie la un ecran anume?

Fiecare familie are o treaptă, iar unele carduri au și ele câte una. Din Navigare ies intrările meniului vechi (Vânzări, Contabilitate și celelalte), iar din fiecare intrare ies vederile ei (Facturi emise, Fișa contului). Când ții mausul pe un card cu treaptă, frații lui se sting și-i lasă locul, iar cardurile treptei lui ies din el. Cardurile sunt tot mai mici pe măsură ce te depărtezi de centru, iar cele de pe drumul tău rămân aprinse.

Ține mausul pe un card de mai devreme de pe drum: treptele de după el se strâng înapoi în el, iar frații lui se întorc.

2.4 · CULORILE

Ce înseamnă culorile?

Fiecare familie are culoarea ei. Intrările Firmei curente poartă culoarea domeniului lor, aceeași ca în meniul vechi: Documente, Bani, Contabilitate și stoc, Salarizare, Declarații, Rapoarte, Firma. Vederile fiecărei intrări poartă culoarea intrării lor: vederile Contabilității sunt în violetul ei. Intrările Cabinetului și vederile lor rămân aurii. Culorile domeniilor se văd întregi la Transparența 0 %, iar spre 100 % se topesc în aurul Navigării (capitolul VI). Cardul ecranului deschis e aprins.




FIGURA 5 Navigare la Transparența 0 %: fiecare intrare a Firmei curente e în culoarea domeniului ei, ca în meniul vechi.

2.5 · PICTOGRAMELE

De unde vin pictogramele cardurilor?

Din meniul vechi. Fiecare intrare a Navigării are pictograma ei din bara veche, iar celelalte carduri, pictograma KONTAH cu același nume, unde există. Pictograma ia culoarea cardului: vederile Contabilității au pictogramele în violet, cele ale Cabinetului, în auriu. Familiile au desenele lor, aceleași la cabinet și la firmă.

III. Două clicuri

3.1 · ȚII MAUSUL PE CARD

De ce crește cardul când trec cu mausul peste el?

Cardul de sub maus crește lin, cam de două ori, în mai puțin de o treime de secundă, ca numele lui să se citească bine. Crește numai el; vecinii nu se mută, iar cardul mărit stă deasupra lor. Dacă știi deja ce e pe el, apeși direct: clicul merge și cât timp crește.



FIGURA 6 Mausul pe Vânzări: cardul crește, iar vederile lui (Facturi emise, Proforme, Serii și goluri) ies din el.

3.2 · CLICUL DUCE

Ce face clicul?

Clicul e întotdeauna destinația: un ecran, o vedere sau o fereastră. Pe o intrare a Navigării, ca Vânzări, clicul deschide ecranul ei, iar vederile ei ies când ții mausul pe ea. Pe o familie ori pe un card fără ecran al lui, ca Cabinet ori Setări, clicul doar îi deschide treapta. Ca să vezi ce e într-un card, nu-i dai clic: ții mausul pe el o clipă și i se deschide treapta.

Treptele se deschid numai după ce ai mișcat mausul, ca meniul să nu deschidă singur cardul peste care a apărut. Treapta nouă se deschide aproape pe loc; întoarcerea pe un card de mai devreme cere o treime de secundă, ca mausul care trece peste meniu să nu-ți strice drumul. Pe ecranul tactil, prima atingere mărește cardul și-i deschide treapta, iar a doua îl alege.

3.3 · RAZELE

Ce sunt liniile subțiri dintre carduri?

Fiecare card e legat de cardul din care a ieșit printr-o rază subțire de lumină, care trece prin spațiul dintre carduri. Pe cardul de sub maus, raza se aprinde pe loc și pulsează. Razele drumului tău, de la centru până la cardul ales, rămân aprinse.



FIGURA 7 Navigare › Contabilitate, cu mausul pe Fișa contului. Cele 13 vederi sunt legate de Contabilitate prin raze subțiri, iar raza Fișei contului e aprinsă.

IV. Un drum întreg: de la Vânzări la factura nouă

4.1 · NAVIGARE › VÂNZĂRI › FACTURI EMISE

Cum ajung la facturile emise?

Deschide meniul și ține mausul pe Navigare, apoi pe Vânzări: ies vederile. Du mausul pe Facturi emise: cardul crește și raza lui se aprinde. Dă clic.

1 Deschizi
clic pe nod ori Ctrl K.

2 Ții mausul
pe Navigare, apoi pe Vânzări.

3 Dai clic
pe Facturi emise: se deschide ecranul.

4 Creezi
Creează › Factură nouă: se deschide fereastra facturii.



FIGURA 8 Navigare › Vânzări, cu mausul pe Facturi emise: drumul e aprins de la centru până la card.

4.2 · ECRANUL SE DESCHIDE

De unde știu că am ajuns unde trebuie?

Meniul se închide și ecranul Vânzări se deschide pe Facturi emise. Jos, în mijloc, apare pentru o clipă drumul pe care l-ai făcut: „→ Navigare › Vânzări › Facturi emise”.




FIGURA 9 Jos, în mijloc, drumul tocmai făcut. În spate, ecranul Vânzări › Facturi emise s-a deschis.

Unde e butonul „Factură nouă”?

Pe desktop, butoanele ecranului stau în meniu. Deschide-l, ține mausul pe Creează și dă clic pe Factură nouă. Pe ecranul Vânzări, cardul acesta apasă chiar butonul ecranului.



FIGURA 10 Creează, cu mausul pe Factură nouă.

Ce urmează?

Se deschide fereastra „Factura nouă”, pe firma deschisă: alegi clientul, scrii pozițiile și emiți factura, ca până acum. Fereastra își păstrează butoanele ei, iar ENTAHN nu le mută.




FIGURA 11 Fereastra „Factura nouă”, pe firma deschisă: clientul, documentul și pozițiile.

V. ENTAHN la firmă

5.1 · FAȚA CLIENT

Cum arată ENTAHN pentru omul din firmă?

La fel ca la cabinet: nodul în colț, centrul, cele șase familii, treptele, razele și tastele. Diferă ce e în familii. În locul familiei Firmă stă Acțiuni, iar Navigare arată domeniile firmei, ca bara clientului. Contabilul vede aceeași față din Firmă › firma › Vezi ca acest client, cu drepturile administratorului firmei.



FIGURA 12 Pe Tabloul meu al firmei ALFA EXEMPLU: centrul și cele șase familii ale clientului, cu Acțiuni în locul familiei Firmă.

FAMILIA	CE GĂSEȘTI ÎN EA
Navigare	domeniile firmei (Tabloul meu, Vânzări, Achiziții, Bani, Gestiune, Producție, Salarizare, Rapoarte), cu intrările fiecăruia; la firmele cu modulul lor, blocurile HOSPES și OFFICINA
Ecran	vederile și butoanele ecranului deschis
Acțiuni	butoanele cardurilor și ale coloanelor ecranului, unu la unu
Perioadă	luna și perioada ecranului
Creează	Factură, Proformă, Încasare, Ordin de plată, Comandă, Factură primită, Dispoziție de încasare, Dispoziție de plată, Adu extrasul, Fotografiază un document
Sistem	SANJAYA, Ghidul, Setări (ale firmei și ale meniului), Facturile în drum spre ANAF, Înapoi în cabinet, Am găsit ceva, Ieșire

Înapoi în cabinet apare numai la cine are și cabinet. Setările firmei sunt cele din domeniul Setări al barei clientului.

5.2 · NAVIGARE LA FIRMĂ

De ce scrie Salarizare, când în bara clientului scrie Echipa?

Cardurile poartă numele ecranului din aplicație, același pe care îl vede contabilul. Cuvântul clientului, din bara lui, apare deasupra cardului când ții mausul pe el: pe Salarizare scrie „OAMENI · Echipa”, pe Vânzări, „VÂND”. Căutarea găsește cardul după amândouă.




FIGURA 13 Navigare › Salarizare, la firmă: deasupra cardului, cuvântul clientului; din card ies intrările lui.

Clicul pe un domeniu deschide ecranul lui, iar intrările lui ies când ții mausul pe el, ca la cabinet. O intrare pe care firma n-o are rămâne la locul ei, stinsă, cu motivul scris pe ea: dreptul e al contabilului, modulul nu e deschis pe contul firmei, intrarea nu e în profilul firmei ori ecranul ei încă se construiește.

5.3 · ACȚIUNI

Unde sunt butoanele de pe cardurile tabloului?

În Acțiuni. Butoanele din colțul cardurilor și din capetele de coloană pleacă de pe ecran și intră aici, unu la unu, cu numele lor. Aceleași acțiuni le ai și în meniul mic al cardului: clic pe card, în afara butoanelor lui (1.5). Pe un ecran fără astfel de butoane, Acțiuni e stinsă.

VI. Meniul mic al nodului

6.1 · CLIC DREAPTA PE NOD

Unde sunt setările meniului?

Clic dreapta pe nodul din colț și se deschide meniul lui mic, la cursor: Transparența, Meniul vechi, Fixează meniul și Header. Le găsești și în Sistem › Setări. Transparența, Meniul vechi și Header rămân pe utilizatorul tău; Fixează meniul ține până îl desfaci.




FIGURA 14 Meniul mic al nodului, cu mausul pe Transparența. Glisorul e în card, iar valoarea, sus.

6.2 · TRANSPARENȚA

Cum fac meniul mai ușor de citit peste ecran?

Glisorul Transparența merge de la 0 la 100 %, din 5 în 5. La 0 % cardurile sunt pline, ca hexagoanele meniului vechi, fiecare în culoarea domeniului lui, iar vederile în culoarea intrării lor. La 100 %, valoarea de la început, cardurile sunt de sticlă și vezi ecranul prin ele. Între cele două, trecerea e lină.

În Sistem › Setări › Transparența ai cinci trepte: 100, 75, 50, 25 și 0 %.




FIGURA 15 Aceeași treaptă (Navigare › Contabilitate, cu cele 13 vederi) la Transparența 0 %, 50 % și 100 %, de la stânga la dreapta. La 0 %, vederile sunt în violetul Contabilității.

6.3 · MENIUL VECHI, FIXEAZĂ MENIUL, HEADER

Ce fac celelalte trei?

Fiecare se schimbă dintr-un clic, iar meniul rămâne deschis. Starea ei apare sus, pe card, când ții mausul pe el.

› **Meniul vechi** — aduce înapoi bara din stânga și barele ecranelor, iar ENTAHN se ascunde (capitolul VIII).

› **Fixează meniul** — meniul rămâne deschis, mai mic, în colțul din dreapta-jos, și după fiecare alegere (6.4).

› **Header** — rândul de sus al ecranului apare la trecerea mausului (așa e la început) sau stă mereu la vedere.

Cum lucrez cu meniul fixat?

Meniul stă în colțul din dreapta-jos, mai mic, iar nodul se ascunde cât timp meniul e fixat. Ecranul rămâne al tău: clicul în afara cardurilor merge în ecran și nu închide meniul. Fiecare alegere îți deschide ecranul, iar meniul rămâne pe loc, cu drumul aprins.



FIGURA 16 Meniul fixat, în colțul din dreapta-jos, după Navigare › Vânzări › Proforme: ecranul s-a deschis, meniul a rămas, iar jos se vede drumul.

- **Îl fixezi** din Sistem › Setări › Fixează meniul, iar în colț trece meniul întreg. Fixat din meniul nodului, în colț rămâne meniul nodului; o poartă din rândul de sus (1.3) aduce acolo meniul întreg.
- **Îl desfaci** cu Esc, cu Ctrl K ori din Sistem › Setări › Fixează meniul.
- **Nu se salvează.** La reîncărcarea paginii, meniul e din nou liber.

VII. Ctrl K și tastele

7.1 · CTRL K ȘI CĂUTAREA

Știu cum se cheamă ecranul. Pot să-i scriu numele?

Da. Deschide meniul cu Ctrl K și începe să scrii: orice literă pornește căutarea. Meniul caută în toate ecranele, vederile și cardurile lui, cu sau fără diacritice; la firmă, și după cuvântul clientului. Până la cinci rezultate, ele apar în jurul centrului; peste cinci, într-o listă. Enter alege primul rezultat.




FIGURA 17 Ctrl K, apoi „fisa”: Fișa contului, Fișa partenerului, Loturi de fabricație și fișa limită și cele două Afișare.

Lista arată zece carduri deodată. Rotița mausului o mută cu câte un card, iar Enter alege primul card care se vede. La fel se deschide lista firmelor, din Firmă › Clienți.

Cât scrii într-un câmp, Ctrl K nu deschide meniul: tasta rămâne a câmpului. Cu meniul vechi, la cabinet, Ctrl K deschide bara din stânga și te duce în „Caută în meniu”.

7.2 · TASTELE

Ce taste merg în meniu?

Tastele sunt aceleași la cabinet și la firmă.

TASTA	CE FACE
Ctrl K	deschide și închide meniul, și pe cel fixat; într-un câmp de scris, nu
Esc	iese din căutare, apoi închide meniul, și pe cel fixat
Backspace	în căutare, șterge o literă; altfel, un pas înapoi pe drum
Săgeți stânga / dreapta	treci între cardurile aceleiași trepte
Enter	în căutare, alege primul rezultat; pe un card cu treaptă, intră în ea; pe celelalte, alege
1 – 6	sari direct la o familie
Spațiu ținut	deschide meniul în mijlocul ecranului; eliberat cu mausul pe un card, îl alege

VIII. Meniul vechi și ecranele mici

8.1 · TE ÎNTORCI LA MENIUL VECHI

Vreau înapoi bara din stânga. Ce fac?

Clic dreapta pe nod › Meniul vechi, ori Sistem › Setări › Meniul vechi. Bara din stânga revine pe loc, cu toate intrările ei, iar ENTAHN se ascunde. Ca să-l pornești din nou, mergi la Setări › Afișare › Meniul › ENTAHN (capitolul I). Meniul vechi e cel implicit pentru fiecare utilizator.



FIGURA 18 Meniul vechi, cu bara desfăcută: Cabinetul strâns sus, legenda domeniilor sub Firma curentă și Vânzări deschis, cu vederile lui.

8.2 · PE TABLETĂ ȘI TELEFON

Văd ENTAHN pe tabletă?

ENTAHN apare pe orice ecran de cel puțin 1.280 de pixeli lățime, dacă l-ai pornit (capitolul I): pe desktop, pe laptop și pe tabletele mari, ținute în lat. Cu degetul, apăsarea lungă deschide meniul, prima atingere mărește cardul, iar a doua îl alege. Pe telefon și în ferestrele mai înguste rămâne meniul vechi; când lărgești fereastra peste 1.280 de pixeli, ENTAHN revine singur.

IX. Dacă nu găsești ceva

9.1 · CARDUL STINS

Un card e mai palid și nu mă duce nicăieri.

Cardul stins nu are încă destinație pentru tine. Ține mausul pe el: eticheta de sus îți spune de ce, de exemplu „alege o firmă”. Clicul pe el scrie motivul jos, pe ecran. Pe Consolă, Firma curentă rămâne stinsă până deschizi o firmă din Firmă › Clienți.




FIGURA 19 Pe Consolă, fără firmă deschisă: Firma curentă e stinsă, iar eticheta ei spune „alege o firmă”.

9.2 · GREȘELILE OBIȘNUITE

Ce fac când ceva nu e unde mă aștept?

Cele mai multe se rezolvă dintr-un clic dreapta pe nod sau cu Ctrl K și numele căutat.

CE VEZI	CE FACI
Nu e niciun nod în colț	Meniul vechi e pornit: Setări › Afișare › Meniul › ENTAHN. Ori fereastra e mai îngustă de 1.280 de pixeli: lărgește-o. Ori meniul e fixat, iar nodul se ascunde cât stă meniul în colț.
Nu găsesc un buton al ecranului	Butoanele ecranului sunt în meniu: vederile și filtrele în Ecran, documentele noi în Creează; la firmă, butoanele cardurilor în Acțiuni. Ori scrie-i numele după Ctrl K.
Caut o firmă	Firmă › Clienți: ții mausul pe Clienți și lista se deschide. Scrii o parte din nume sau din CIF, iar rotița mausului derulează lista.
Meniul se închide după fiecare alegere	Așa lucrează. Ca să rămână deschis, Sistem › Setări › Fixează meniul.
Meniul fixat nu se închide la clic	Așa lucrează: ecranul rămâne al tău. Esc ori Ctrl K îl închid și-l desfac.
Meniul acoperă ce voiam să văd	Mută Transparența spre 100 %, ori închide meniul cu Esc.
Cardul mărit acoperă vecinii	E cardul de sub maus. Mută mausul pe vecin și va crește el.
Am ajuns pe alt ecran decât voiam	Deschide meniul și ține mausul pe centru: apar ultimele trei ecrane deschise din Navigare, iar clicul pe unul te duce înapoi.
Ctrl K nu deschide meniul	Ești într-un câmp de scris, iar tasta e a lui. Ieși din câmp cu un clic pe fundal și apasă din nou, ori deschide meniul din nod.
Clicul dreapta deschide meniul browserului	Pe câmpurile de scris și pe legături, clicul dreapta rămâne al browserului. Cu Shift ținut, e al browserului oriunde.

> DE REȚINUT *Mausul deschide, clicul duce. Meniul vechi e la un clic dreapta pe nod.*